

2023年4月24日
アドバンテック株式会社

産業用マザーボードAIMB-787、AIMB-707

BIOSアップデートのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、BIOS機能改善のため産業用マザーボードAIMB-787、AIMB-707のBIOSが変更となります。
ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番製品は対象となりません)

- AIMB-787G2-00A1
- AIMB-787G2-00A2
- AIMB-787G2-01A1
- AIMB-787G2-00A2U
- AIMB-787G2-01A2
- AIMB-707G2-00A1
- AIMB-707G2-00A2
- AIMB-707G2-01A1
- AIMB-707G2-00A3
- AIMB-707VG-00A1
- AIMB-707VG-00A2

(2) 変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更スケジュール

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
AIMB-787G2-00A1 AIMB-787G2-00A2 AIMB-787G2-01A1 AIMB-787G2-00A2U AIMB-787G2-01A2 AIMB-707G2-00A1 AIMB-707G2-00A2 AIMB-707G2-01A1 AIMB-707G2-00A3 AIMB-707VG-00A1 AIMB-707VG-00A2	ECOM-202136	2023-May	New working order	Change to the new BIOS version.

カットイン日程はあくまで予測となります。工場の生産スケジュールによって前後する可能性があります。

(4) 変更詳細

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
AIMB-787G2-00A1 AIMB-787G2-00A2 AIMB-787G2-01A1 AIMB-787G2-00A2U AIMB-787G2-01A2	1420055639 (V4.00)	142005744 5(V5.00)	Firmware	No	1. Add CPU power limit. PL2 = 99W, PL4 = 165W. => For better PSU compatibility. 2. Add the "Detect Non-Compliance Device" option and default "Disabled" under the PCH PCIe page. => To enhance frame grabber card compatibility.
AIMB-707G2-00A1 AIMB-707G2-00A2 AIMB-707G2-01A1 AIMB-707G2-00A3 AIMB-707VG-00A1 AIMB-707VG-00A2	1420055502 (V4.00)	142005744 0 (V5.00)	Firmware	No	1. Add CPU power limit. PL2 = 99W, PL4 = 165W. => For better PSU compatibility. 2. Add the "Detect Non-Compliance Device" option and default "Disabled" under the PCH PCIe page. => To enhance frame grabber card compatibility.

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022