2023年3月3日 アドバンテック株式会社

産業用マザーボード AIMB-788、AIMB-708 BIOSアップデートのお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、BIOS機能改善のため産業用マザーボードAIMB-788、AIMB-708のBIOSが変更となります。 ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番製品は対象となりません)

- AIMB-788G2-00A1
- AIMB-708G2-00A1
- AIMB-708VG-00A1

(2) 変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New working order

(3) 変更スケジュール

Affected Models	ECOM	Estimated	Cut-in	Change
	Number	Effective Date	Implement	Description
AIMB-788G2-00A1			New working	
AIMB-708G2-00A1	ECOM-200780	2023-Mar		Change to the new BIOS version.
AIMB-708VG-00A1			order	

カットイン日程はあくまで予測となります。工場の生産スケジュールによって前後する可能性があります。

(4) 変更詳細

Affected Models	Current	New	Category	Outlook	Reason
AIMB-788G2-00A1	1420055596 (V1.12)	142005713 4 (V1.13)	Firmware	No No	 Raise fan curve 1st step to 40% => To avoid alarm board false alarm. Add PCIE Resizable BAR function => To enhance data throughput between system memory and GPU card VRAM. Add the "Detect Non-Compliance Device" option and default "Disabled" under the PCH PCIe page. => To enhance frame grabber card compatibility.
AIMB-708G2-00A1 AIMB-708VG-00A1	1420055681 (V1.11)	142005713 7 (V1.12)	Firmware	No	 Raise fan curve 1st step to 40% => To avoid alarm board false alarm. Add PCIE Resizable BAR function => To enhance data throughput between system memory and GPU card VRAM. Add the "Detect Non-Compliance Device" option and default "Disabled" under the PCH PCIe page. => To enhance frame grabber card compatibility.

- 尚、 本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。
- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - 一 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022